

iPhone メールアドレス設定方法について

1.ホーム画面から「設定」をタップ



2. 「メール/連絡先/カレンダー」をタップ



3. 「アカウントを追加」をタップ



4. 「その他」をタップ



5. それぞれの項目を入力

「メールアカウントを追加」をタップし、情報を入力してください。

圏外 0:42 100%

キャンセル 新規アカウント 次へ

名前 user

メール user@example.com

パスワード ●●●●●●●●

説明 sv***.xserver.jp

名前	任意（差出人として受信者に表示される名前になります）
メール	別紙を参照してください。
パスワード	別紙を参照してください。
説明	任意（例：用途やサーバー名など）

6. 「POP」をタップし、メールサーバの情報を入力

下記を参考に情報を入力をしてください。

圏外

0:43

100%

キャンセル

新規アカウント

保存

IMAP

POP

名前

user

メール

user@example.com

説明

sv***.xserver.jp

受信メールサーバ

ホスト名

sv***.xserver.jp

ユーザ名

user@example.com

パスワード

●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名

sv***.xserver.jp

ユーザ名

user@example.com

パスワード

●●●●●●●●

名前	任意（差出人として受信者に表示される名前になります）
メール	別紙を参照してください。
説明	任意（例：用途やサーバー名など）
ホスト名	別紙を参照してください。
ユーザー名	別紙を参照してください。※メールアドレス（@前後を含むメールアドレス）
パスワード	別紙を参照してください。

送信メールサーバー/受信メールサーバー

7.メールサーバー情報を入力後、「保存」をタップ



8.完了

メールアカウントの追加が完了しました。以上で設定は完了です。



SMTP 認証設定方法

1. ホーム画面の「設定」をタップ



2. 「メール/連絡先/カレンダー」をタップ



3. メールサーバー名をタップ



4. メールアカウントをタップ



5. 「送信メールサーバ」欄の SMTP をタップ



6. 「プライマリサーバ」のサーバー名をタップ



7. 「送信メールサーバ」欄の認証を「パスワード」に変更

「パスワード」に設定し、右上の「完了」をタップしてください。



IMAP 接続でメールが削除できない場合

1. アカウントを選択

ゴミ箱の設定を行います。

設定メニューから『メール/連絡先/カレンダー』を開き、先ほど追加したアカウントをタップしてください。




2. さらに「アカウント」をタップ



3. 「アカウント情報」から「詳細」をタップ




4. 詳細画面の「削除済メールボックス」をタップ



5.サーバ上の「Trash」をチェック

サーバ上の「Trash」をタップして、チェックを入れてから『 詳細 』をタップしてください。

※Trash が一覧に表示されていない場合は、先にメールの送受信テストを行ってください。



6.完了

画面左上『 アカウント 』をタップし、『 完了 』をタップします。

以上で設定は完了です。

